

# Thunder Bird 45.5.0 設定方法

(POP)

## ・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされているThunder Bird 45.5.0で  
ごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、Windows 7 のパソコンを使用して以下のメールアドレスを設定  
する例を記載しています。

`gongo@mx1.tvt.ne.jp`

- ① 画面左下の[スタート]ボタン>[すべてのプログラム]> [Mozilla Thunderbird]の順にクリックし、プログラムを起動します。



- ② 初回起動時に[Thunderbirdのご利用ありがとうございます]表示後、[メールアカウントを設定する]をクリックします。



※上記Thunderbirdのご利用ありがとうございますの画面が表示されない場合は、メイン画面の[メール]をクリックします。



- ③ メールアカウント設定画面が表示されますので、各項目に入力し、**【続ける】**をクリックします。 ※設定情報は下記表をご参照ください。

## ●設定情報

あなたのお名前	任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます)
メールアドレス	会員証記載のメールアドレスを入力します。
パスワード	会員証記載のメールパスワードを入力します。
パスワードを記憶する	チェックします。

- ④ 自動的にサーバー設定情報等が表示されますが、修正が必要となりますので画面下の**【手動設定】**をクリックします。

- ⑤ 送受信サーバの各項目を設定し、[完了]をクリックします。  
 ※設定情報は下記表をご参照ください。


●受信サーバ情報

電子メールアドレス	@の右側が tv.t.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
受信サーバ	POP3	
サーバのホスト名	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート番号	110	
SSL	接続の保護なし	
認証方式	通常のパスワード認証	
ユーザ名	会員証記載のメールアドレスを入力します。	

●送信サーバ情報

電子メールアドレス	@の右側が tv.t.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
サーバのホスト名	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート番号	587	
SSL	接続の保護なし	
認証方式	通常のパスワード認証	
ユーザ名	会員証記載のメールアドレスを入力します。	

- ⑥ 警告画面が表示されますので、文章を読んだうえで**[接続する上での危険性を理解しました]**にチェックを入れ、**[完了]**をクリックします。



以上で設定は完了です。