

Windows 8 メール設定方法

(IMAP_SSLなし)

・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされているWindows8 メールで
ごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、Windows 8.1のパソコンを使用して以下のメールアドレスを設定する例を記載しています。

`gongo@mx1.tvt.ne.jp`

スタートメニューから、メールを起動します。



お使いのOSの環境設定により、上記画面例と表示が異なる場合があります。

[[設定]ですべて表示] > [その他のアカウント]をクリックします。


メール


メール アカウントの追加

 Outlook.com

 Exchange

 Google

 Yahoo! JAPAN

 **[設定] すべて表示**



「ローカルアカウント」でログインしている場合は、Microsoftアカウントの登録を求められます。
Windows8標準の「メール」を利用するには、Microsoftアカウント登録が必須となります。

[IMAP]にチェックを入れ、[接続]をクリックします。

メール アカウントの追加

アカウントの種類をお選びください。

Exchange ActiveSync (EAS)

IMAP

メールで使用できる他のアカウントの種類について確認する。

接続

キャンセル

その他のアカウントの追加画面で[詳細を表示]をクリックします。

その他のアカウントの追加

その他のアカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。

メール アドレス

パスワード

詳細を表示

接続

キャンセル

各項目に入力し、[接続]をクリックします。

その他のアカウントの追加 ✉

その他のアカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。

メール アドレス
gongo@mx1.tvt.ne.jp

ユーザー名
gongo@mx1.tvt.ne.jp

パスワード
●●●●●●●●

受信 (IMAP) メール サーバー
auth.mx1.tvt.ne.jp ポート
143

受信サーバーは SSL が必要

送信 (SMTP) メール サーバー
auth.mx1.tvt.ne.jp ポート
587

送信サーバーは SSL が必要

送信サーバーは認証が必要

メールを送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う

詳細を表示しない

接続
キャンセル

設定情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
メールアドレス	会員証記載のメールアドレスを入力します。	
ユーザ名	会員証記載のメールアドレスを入力します。	
パスワード	会員証記載のパスワードを入力します。	
受信 (IMAP) メールサーバー	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート	143	
受信サーバーはSSLが必要	チェックしません。	
送信 (SMTP) メールサーバー	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート	587	
送信サーバーはSSLが必要	チェックしません。	
送信サーバーは認証が必要	チェックします。	
メールの送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う。	チェックします。	

画面上に「アカウントの追加中」と表示されます。
設定完了まで数分かかる場合があります。

その他のアカウントの追加

アカウントの追加中

メール アドレス

ユーザー名

パスワード

受信 (IMAP) メール サーバー ポート

受信サーバーは SSL が必要

送信 (SMTP) メール サーバー ポート

送信サーバーは SSL が必要

送信サーバーは認証が必要

メールを送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う

[詳細を表示しない](#)

設定完了後、メール画面が表示されます。

以上で設定完了です。