

Windows Live メール2012設定方法

(POP_SSL有)

・はじめに


本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされているWindows Liveメールでごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、Windows7のパソコンを使用して以下のメールアドレスを設定する例を記載しています。

`gongo@mx1.tvt.ne.jp`

① Windows Live メールを起動します。

(1) 画面左下の[スタート]ボタン>[すべてのプログラム]の順にクリックします。




(2) [Windows Live メール]をクリックし、プログラムを起動します。




※画面はWindows7での操作例となります。


- ② 画面上部の【メニュー】ボタン>【オプション】>【電子メールアカウント】の順にクリックします。




- ③ 【追加】をクリックします。



- ④ 【電子メールアカウント】を選択して【次へ】をクリックします。




- ⑤自分の電子メールアドレスを追加する画面で設定情報を入力し、[次へ]をクリックします。
 ※入力する設定情報の詳細については、下記の表を参照してください。



●設定情報

電子メールアドレス	会員証記載のメールアドレスを入力します。
パスワード	会員証記載のメールパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックします。
表示名	任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます)
手動でサーバー設定を構成する	チェックします。

- ⑥サーバー設定を構成画面で設定情報を入力し、[次へ]をクリックします。
 ※入力する設定情報の詳細については、下記の表を参照してください。




●受信サーバー情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
サーバーの種類	POP	
サーバーのアドレス	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート	995	
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックします。	
ログオンユーザー名	会員証記載のメールアドレスを入力します。	


●送信サーバー情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
サーバーのアドレス	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート	587	
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックします。	
認証が必要	チェックします。	

⑦ [完了]をクリックします。




⑧ 続けて[アカウント]の画面で設定済のアカウントが表示されるので、選択して[プロパティ]をクリックします。



- ⑨ [詳細設定]のタブをクリックして、[サーバーにメッセージのコピーを置く]のチェックを外します。

※2台以上のパソコンやスマートフォン等でメールを共有する場合は、このチェックは入れておきます。
なお、受信から180日を経過したメールはメールサーバーから自動的に削除されます。



- ⑩ [OK]をクリックしてプロパティの画面を閉じます。

- ⑪ その他のウィンドウも[閉じる]をクリックして画面を閉じます。

以上で設定完了となります。