

Outlook2016/2019/Office365

メール設定方法

(POP_SSLなし)


- ・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている**Microsoft Outlook2016/2019/Office365**でごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、**Windows10**のパソコンを使用して以下のメールアドレスを設定する例を記載しています。


`gongo@mx1.tvt.ne.jp`

① 左下のスタートメニューより「Outlook」または「Outlook 2016/2019」をクリックします。



② 「Outlookへようこそ」、または「Outlook 2016/2019へようこそ」の画面が表示されます。

- ・ 「Outlookへようこそ」の画面が表示された場合は「③」へ
- ・ 「Outlook 2016/2019へようこそ」の画面が表示された場合は「⑩」へ




- ③ 「Outlookへようこそ」の画面が表示された場合は以下の方法にて設定を行います。

- ④ 「メールアドレス」を入力します。
お客様のメールアドレスを入力します。
例 : gongo@mx1.tvt.ne.jp
- ⑤ 「詳細オプション」をクリックします。
- ⑥ 「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れます。
- ⑦ 「接続」をクリックします。

⑧ 準備画面が表示されますのしばらくお待ちください。



⑨ 「POP」をクリックします。



- ⑩ 「POPアカウント設定」の画面で以下の設定を行います。
※ 別の設定が入力されている場合は削除後、設定を行ってください。

【受信メール】

【サーバー】

メールアドレスの@の右側がtvt.ne.jpのお客様

「auth.tvt.ne.jp」

メールアドレスの@の右側がmx1.tvt.ne.jpのお客様

「auth.mx1.tvt.ne.jp」

【ポート】

「110」になっていることを確認します。

【このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要】

チェックを外します。

【送信メール】

【サーバー】

メールアドレスの@の右側がtvt.ne.jpのお客様

「auth.tvt.ne.jp」

メールアドレスの@の右側がmx1.tvt.ne.jpのお客様

「auth.mx1.tvt.ne.jp」

【ポート】

「587」と入力します。

【暗号化方法】

「なし」を選択します。

POP アカウントの設定 gongo@mx1.tvt.ne.jp
(別のユーザー)

受信メール

サーバー ポート

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール

サーバー ポート

暗号化方法

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信

既存のデータ ファイルを使用


- ⑪ 入力が終わりましたら「次へ」をクリックします。

- ⑫ 「パスワード」を入力します。
お客様のメールパスワードを入力します。
- ⑬ 「接続」をクリックします。



A screenshot of a dialog box with a title bar containing a close button (X) and a back button (←). The main text reads "gongo@mx1.tvt.ne.jp のパスワードを入力します". Below the text is a password input field with a red border and a red underline, containing six dots. Below the input field is a blue button with the text "接続".


- ⑭ 「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」のチェックを外します。
- ⑮ 「OK」をクリックします。




A screenshot of a dialog box with a title bar containing a close button (X). The main text reads "gongo@mx1.tvt.ne.jp を追加しています" and "アカウントのセットアップが完了しました". Below the text is a blue button with the text "OK". Below the "OK" button is a checkbox with the text "Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する", which is currently unchecked and has a red border.

以上で設定は終了です。

- ⑩ 「次へ」をクリックします。
※「②」にて「Outlook 2016/2019へようこそ」の画面が表示された場合、以下の設定は不要です。



- ⑪ 「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。



- ⑱ 「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする（手動設定）」にチェックを入れます。
- ⑲ 「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Eiji Yesude

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(C):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

- ⑳ 「POPまたはIMAP」にチェックを入れます。
- ㉑ 「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

サービスの選択

Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします

Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

次の画面でアカウント情報を設定します。

② 「POPとIMAPのアカウント設定」の画面で以下の設定を行います。

●ユーザー情報

名前	任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます)
電子メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。

●サーバー情報


電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
アカウントの種類	POP3	
受信メールサーバー	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
送信メールサーバー	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp

●メールサーバーへのログオン情報

アカウント名	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	お客様のメールパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックを入れます。

③ 入力が終わりましたら[詳細設定]をクリックします。

- ②④ [詳細設定]タブを選択し、[送信メール(SMTP)]の欄に数字で[587]を入力します。
- ②⑤ [サーバーにメッセージのコピーを置く]のチェックを外します。
 ※2台以上のパソコンやスマートフォン等でメールを共有する場合は、このチェックは入れておきます。なお、受信から180日を経過したメールは受信サーバーから自動的に削除されます。




- ②⑥ 入力が終わりましたら「OK」をクリックします。



- ②⑦ [新しいアカウント追加]画面に戻り「次へ」をクリックします。

⑳ テストが完了していることを確認後、「閉じる」をクリックします。



㉑ 「完了」をクリックします。



㉒ その他のウィンドウも「OK」でクリックして画面を閉じます。

以上で設定完了となります。