

Thunder Bird 68.6.0設定方法

(IMAP_SSLなし)


・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされているThunder Bird 68. 6. 0でごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、Windows 10 のパソコンを使用して以下のメールアドレスを設定する例を記載しています。

`gongo@mx1. tvt. ne. jp`

- ① 画面左下の[スタート]ボタン> [Mozilla Thunderbird]の順にクリックし、プログラムを起動します。



- ② 初回起動時にはメールアカウント設定画面が表示されます。
各項目に入力し、[手動設定]をクリックします。 ※設定情報は下記表をご参照ください。

A screenshot of the "既存メールアカウントのセットアップ" (Existing Email Account Setup) dialog box in Mozilla Thunderbird. The dialog box has a title bar with a close button (X). It contains the following fields and options:

- "あなたのお名前(N):" (Your name) with the value "ごんごネット" (Gongonet). To the right, it says "受信者に表示される名前です" (Name shown to recipients).
- "メールアドレス(E):" (Email address) with the value "gongo@mx1.tvn.ne.jp". To the right, it says "既存のメールアドレスです" (Existing email address).
- "パスワード(P):" (Password) with a masked password represented by 10 black dots.
- A checkbox labeled "パスワードを記憶する(M)" (Remember password) which is checked.

At the bottom of the dialog box, there are three buttons: "手動設定(M)" (Manual setup), "続ける(C)" (Continue), and "キャンセル(A)" (Cancel). The "手動設定(M)" button is highlighted with a red rectangular box.

●設定情報

あなたのお名前	任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます)
メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	お客様のメールパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックします。

③ 自動的にサーバー設定情報等が表示されますが、修正が必要となります。

既存メールアドレスのセットアップ ×

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): 既存のメールアドレスです

パスワード(P): パスワードを記憶する(M)

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバー: IMAP	<input type="text" value=".mx1.tvt.ne.jp"/>	自動	自動検出	自動検出
送信サーバー: SMTP	<input type="text" value=".mx1.tvt.ne.jp"/>	自動	自動検出	自動検出
ユーザー名: 受信サーバー:	<input type="text" value="gongo"/>		送信サーバー:	<input type="text" value="gongo"/>

④ 送受信サーバーの各項目を設定し、[完了]をクリックします。

※設定情報は下記表をご参照ください。

既存メールアドレスのセットアップ ×

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): 既存のメールアドレスです

パスワード(P): パスワードを記憶する(M)

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバー: IMAP	<input type="text" value="auth.mx1.tvt.ne.jp"/>	143	接続の保護なし	通常のパスワード認証
送信サーバー: SMTP	<input type="text" value="auth.mx1.tvt.ne.jp"/>	587	接続の保護なし	通常のパスワード認証
ユーザー名: 受信サーバー:	<input type="text" value="gongo@mx1.tvt.ne.jp"/>		送信サーバー:	<input type="text" value="gongo@mx1.tvt.ne.jp"/>


●受信サーバー情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
受信サーバ	IMAP	
サーバのホスト名	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート番号	143	
SSL	接続の保護なし	
認証方式	通常のパスワード認証	
ユーザ名	お客様のメールアドレスを入力します。	

●送信サーバー情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
サーバのホスト名	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート番号	587	
SSL	接続の保護なし	
認証方式	通常のパスワード認証	
ユーザ名	お客様のメールアドレスを入力します。	

- ⑤ 警告画面が表示されますので、文章を読んだうえで[接続する上での危険性を理解しました]にチェックを入れ、[完了]をクリックします。



以上で設定は完了です。