

Thunder Bird 68.6.0設定方法

(POP_SSL有)


・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされているThunder Bird 68. 6. 0でごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。


本マニュアルでは、Windows 10 のパソコンを使用して以下のメールアドレスを設定する例を記載しています。

`gongo@mx1. tvt. ne. jp`

- ① 画面左下の[スタート]ボタン> [Mozilla Thunderbird]の順にクリックし、プログラムを起動します。



- ② 初回起動時にはメールアカウント設定画面が表示されます。
各項目に入力し、[手動設定]をクリックします。 ※設定情報は下記表をご参照ください。

A screenshot of the 'Existing Email Account Setup' dialog box in Mozilla Thunderbird. The dialog box has a title bar with the text '既存メールアカウントのセットアップ' and a close button. It contains four input fields: 'あなたの名前(N):' with the value 'ごんごネット', 'メールアドレス(E):' with the value 'gongo@mx1.tvt.ne.jp', 'パスワード(P):' with a masked password of ten dots, and a checked checkbox for 'パスワードを記憶する(M)'. To the right of the first two fields are explanatory notes: '受信者に表示される名前です' and '既存のメールアドレスです'. At the bottom, there are three buttons: '手動設定(M)', '続ける(C)', and 'キャンセル(A)'. The '手動設定(M)' button is highlighted with a red box.

●設定情報

| | |
|------------|----------------------------------|
| あなたのお名前 | 任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます) |
| メールアドレス | お客様のメールアドレスを入力します。 |
| パスワード | お客様のメールパスワードを入力します。 |
| パスワードを保存する | チェックします。 |

③ 自動的にサーバー設定情報等が表示されますが、修正が必要となります。

既存メールアドレスのセットアップ ×

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): 既存のメールアドレスです

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

| | サーバーのホスト名 | ポート番号 | SSL | 認証方式 |
|----------------|---|-------|---------|------------------------------------|
| 受信サーバー: IMAP | <input type="text" value=".mx1.tvt.ne.jp"/> | 自動 | 自動検出 | 自動検出 |
| 送信サーバー: SMTP | <input type="text" value=".mx1.tvt.ne.jp"/> | 自動 | 自動検出 | 自動検出 |
| ユーザー名: 受信サーバー: | <input type="text" value="gongo"/> | | 送信サーバー: | <input type="text" value="gongo"/> |

④ 送受信サーバーの各項目を設定し、[完了]をクリックします。

※設定情報は下記表をご参照ください。

既存メールアドレスのセットアップ ×

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): 既存のメールアドレスです

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

| | サーバーのホスト名 | ポート番号 | SSL | 認証方式 |
|----------------|--|-------|----------|--|
| 受信サーバー: POP3 | <input type="text" value="auth.mx1.tvt.ne.jp"/> | 995 | SSL/TLS | 通常のパスワード認証 |
| 送信サーバー: SMTP | <input type="text" value="auth.mx1.tvt.ne.jp"/> | 587 | STARTTLS | 通常のパスワード認証 |
| ユーザー名: 受信サーバー: | <input type="text" value="gongo@mx1.tvt.ne.jp"/> | | 送信サーバー: | <input type="text" value="gongo@mx1.tvt.ne.jp"/> |

●受信サーバー情報

| | | |
|-----------|------------------------|----------------------------|
| 電子メールアドレス | @の右側が tvt.ne.jpのお客様 | @の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様 |
| 受信サーバ | POP3 | |
| サーバのホスト名 | auth.tvt.ne.jp | auth.mx1.tvt.ne.jp |
| ポート番号 | 995 | |
| SSL | SSL/TLS | |
| 認証方式 | 通常のパスワード認証 | |
| ユーザ名 | お客様のメールアドレスを入力します。 | |

●送信サーバー情報

| | | |
|-----------|------------------------|----------------------------|
| 電子メールアドレス | @の右側が tvt.ne.jpのお客様 | @の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様 |
| サーバーのホスト名 | auth.tvt.ne.jp | auth.mx1.tvt.ne.jp |
| ポート番号 | 587 | |
| SSL | STARTTLS | |
| 認証方式 | 通常のパスワード認証 | |
| ユーザ名 | お客様のメールアドレスを入力します。 | |

以上で設定は完了です。