

Outlook2016/2019/Office365

メール設定方法

(IMAP_SSLなし)


- ・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされているMicrosoft Outlook2016/2019/Office365でごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、Windows10のパソコンを使用して以下のメールアドレスを設定する例を記載しています。


`gongo@mx1.tvt.ne.jp`

① 左下のスタートメニューより「Outlook」または「Outlook 2016/2019」をクリックします。



② 「Outlookへようこそ」、または「Outlook 2016/2019へようこそ」の画面が表示されます。


- ・ 「Outlookへようこそ」の画面が表示された場合は「③」へ
- ・ 「Outlook 2016/2019へようこそ」の画面が表示された場合は「⑩」へ



- ③ 「Outlookへようこそ」の画面が表示された場合は以下の方法にて設定を行います。




- ④ 「メールアドレス」を入力します。
お客様のメールアドレスを入力します。
例 : gongo@mx1.tvt.ne.jp
- ⑤ 「詳細オプション」をクリックします。
- ⑥ 「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れます。
- ⑦ 「接続」をクリックします。



⑧ 準備画面が表示されますのでしばらくお待ちください。



⑨ 「IMAP」をクリックします。



- ⑩ 「IMAPアカウント設定」の画面で以下の設定を行います。
※ 別の設定が入力されている場合は削除後、設定を行ってください。

【受信メール】

【サーバー】

メールアドレスの@の右側がtvt.ne.jpのお客様

「auth.tvt.ne.jp」

メールアドレスの@の右側がmx1.tvt.ne.jpのお客様

「auth.mx1.tvt.ne.jp」

【ポート】

「143」になっていることを確認します。

【暗号化方法】

「なし」を選択します。

【送信メール】

【サーバー】

メールアドレスの@の右側がtvt.ne.jpのお客様

「auth.tvt.ne.jp」

メールアドレスの@の右側がmx1.tvt.ne.jpのお客様

「auth.mx1.tvt.ne.jp」

【ポート】

「587」と入力します。

【暗号化方法】

「なし」を選択します。

IMAP アカウントの設定
gongo@mx1.tvt.ne.jp (別のユーザー)

受信メール
サーバー ポート
暗号化方法

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール
サーバー ポート
暗号化方法

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

前に戻る


- ⑪ 入力が終わりましたら「次へ」をクリックします。

- ⑫ 「パスワード」を入力します。
お客様のメールパスワードを入力します。
- ⑬ 「接続」をクリックします。



The screenshot shows a dialog box titled "IMAP アカウントの設定" (IMAP Account Settings) for the email address "gongo@mx1.tvt.ne.jp". It includes a "パスワード" (Password) field with a red border and a "接続" (Connect) button also highlighted with a red border. There are "前に戻る" (Go back) and "接続" (Connect) buttons at the bottom.


- ⑭ 「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」のチェックを外します。
- ⑮ 「OK」をクリックします。




The screenshot shows a dialog box with the message "gongo@mx1.tvt.ne.jp を追加しています アカウントのセットアップが完了しました" (Adding gongo@mx1.tvt.ne.jp. Account setup is complete). It features an "OK" button and a checkbox labeled "Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する" (Set up Outlook Mobile on smartphone), which is currently unchecked and highlighted with a red border.

以上で設定は終了です。

- ⑩ 「次へ」をクリックします。
※「②」にて「Outlook 2016/2019へようこそ」の画面が表示された場合、以下の設定は不要です。



- ⑪ 「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。



- ⑱ 「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする（手動設定）」にチェックを入れます。
- ⑲ 「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Eiji Yesude

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(C):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

- ⑳ 「POPまたはIMAP」にチェックを入れます。
- ㉑ 「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

サービスの選択

Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします

Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

次の画面でアカウント情報を設定します。

② 「POPとIMAPのアカウント設定」の画面で以下の設定を行います。

●ユーザー情報

名前	任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます)
電子メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。

●サーバー情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
アカウントの種類	IMAP	
受信メールサーバー	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
送信メールサーバー	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp

●メールサーバーへのログオン情報

アカウント名	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	お客様のメールパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックを入れます。



③ 入力が終わりましたら[詳細設定]をクリックします。

- ④ [送信サーバー]タブを選択し、[送信サーバー(SMTP)は認証が必要]、
[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]をチェックします。


The image shows a screenshot of the 'インターネット電子メール設定' (Internet Email Settings) dialog box. The '送信サーバー' (Outgoing Server) tab is selected and highlighted with a red box. The '送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)' (Outgoing Server (SMTP) requires authentication) checkbox is checked and also highlighted with a red box. Below it, the radio button for '受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)' (Use the same settings as the incoming mail server) is selected. Other options include '次のアカウントとパスワードでログオンする(L)' (Log on with the following account and password), 'パスワードを保存する(R)' (Save password), 'セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)' (Support for Secure Password Authentication (SPA)), and 'メールを送信する前に受信メールサーバーにログオンする(I)' (Log on to the incoming mail server before sending mail). The dialog has '全般' (General), '送信サーバー' (Outgoing Server), and '詳細設定' (Advanced) tabs. At the bottom are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

⑳ [詳細設定]タブを選択し、各項目を設定します。

●設定情報

受信サーバー (IMAP)	143
使用する暗号化接続の種類	[なし]を選択します。
送信サーバー (SMTP)	587
使用する暗号化接続の種類	[なし]を選択します。

㉑ [サーバーにメッセージのコピーを置く]のチェックを外します。
※2台以上のパソコンやスマートフォン等でメールを共有する場合は、
このチェックは入れておきます。なお、受信から180日を経過したメールは
受信サーバーから自動的に削除されます。



㉒ 入力が終わりましたら「OK」をクリックします。

- ⑳ 【新しいアカウントの追加】画面に戻り「次へ」をクリックします。

- ㉑ テストが完了していることを確認後、「閉じる」をクリックします。

- ㉒ セットアップの完了画面で、「完了」をクリックします。

- ㉓ その他のウィンドウも「OK」でクリックして画面を閉じます。

以上で設定完了となります。