# Mac Mail 6.6設定方法

(IMAP\_SSLなし)

## ・はじめに

本マニュアルは、Mac Mail 6.6でごんごネットのメールの送受信をするための設定 方法となります。

本マニュアルでは、Mac OS X v10.8 のパソコンを使用して以下のメールアドレス を設定する例を記載しています。

gongo@mx1.tvt.ne.jp

デスクトップ画面最下部Dock内にある[メール]アイコンをクリックします。



画面左上にある[Mail] > [環境設定]の順にクリックします。



アカウント画面で [アカウント]を選択し、画面左下にある[+]ボタンをクリックします。

With the state of	✓ このアカウントを使用
アカウントの種類:	IMAP
<b>説明</b> :	仕事用、個人用
メールアドレス:	hiro_sato@example.com
15.8 :	H.S.
受信用メールサーバ:	mail.example.com
ユーザ名:	hiro_sato
パスワード:	
送信用メールサーバ (SMTP) :	( a
	√ このサーバのみを使用

アカウントを追加画面で氏名、メールアドレス、パスワードを入力し、**[続ける]**をクリッ クします。

000	アカウ	フント
一般 アカウント 迷	(A) ダメール フォントとカラー	
1	<b>アカウントを追加</b> 追加のアカウントを認 はじめに、次の情報を	設定する手順をご案内します。 こ入力してください:
	氏名:	ごんごネット
3	メールアドレス:	gongo@mx1.tvt.ne.jp
31	パスワード:	•••••
CARERUNG		
?	キャンセル	戻る 続ける
+ -		?

## 設定情報

氏名	任意の名前を入力します。( 設定した名前が 送信先に表示されます)
メールアドレス	会員証記載のメールアドレスを入力します。
パスワード	会員証記載のメールパスワードを入力します。

受信	用メールサーバ		
1000	アカウントの種類:	@ IMAP	•
2 31	112月:	(オプション)	
	受信用メールサーバ:	auth.mx1.tvt.ne.jp	
2	ユーザ名:	gongo@mx1.tvt.ne.jp	
ALO FR	パスワード:		
COMERUNG			
7) = + +	ンセル	戻る	続ける

#### 受信サーバー情報

雪子メールアドレフ	@の右側が @の右側が	
	tvt.ne.jpのお客様	mx1.tvt.ne.jpのお客様
アカウントの種類	IMAP	
説明	設定するアカウントの説明を任意で入力します。	
受信メールサーバ	auth.tvt.ne.jp auth.mx1.tvt.ne.jp	
ユーザ名	会員証記載のメールアドレスを入力します。	
パスワード	会員証記載のメールパスワードを入力します。	

下図のメッセージが表示された場合は、「接続」を選択します。

1.	86-7186 C	U.M.
0	auth.mx1.tvt.ne.jp の識別情	報を確認できません。
	このサーバの証明書は不正です。 auth mx1.tvt.ne.jp に偽装したサーバ ている可能性があり、機密情報が漏えいするおそれがあります。それでも バに接続しますか?	
(7)	証明書を表示	キャンセル 接続

000	アカウント
<u>日</u> 一般 アカウント 迷惑	$ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array}\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ $
	受信メールのセキュリティ
	認証: パスワード (
(?)	キャンセル 戻る 続ける
+ -	?

[SSL(Secure Sockets Layer)を使用]のチェックを外し、[続ける]をクリックします。

000	アカウント
<ul><li>10</li><li>一般 アカウント</li></ul>	
	送信用メールサーバ
	説明: (オプション)
5 3	送信用メールサーバ: auth.mx1.tvt.nejp マ
> 1	✓ このサーバのみを使用
2 1	
2	▶ 認証を使用
ALO FI	ユーザ名: gongo@mx1.tvt.ne.jp
180	パスワード: ●●●●●●
11 6	E Starter
11 12 12	
1 Day	Thankan
TEMON	
(?)	キャンセル 戻る 続ける
+ -	
	()

送信用メールサーバ画面で各項目を入力し、[続ける]をクリックします。

### 送信サーバー情報

電子メールマドレフ	@の右側が	@の右側が
	tvt.ne.jpのお客様	mx1.tvt.ne.jpのお客様
説明	設定するアカウントの説明を任意で入力します。	
送信メールサーバ	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
このサーバのみを使用	チェックをします。	
認証を使用	チェックをします。	
ユーザ名	会員証記載のメールアドレスを入力します。	
パスワード	会員証記載のメールパスワードを入力します。	

下図のメッセージが表示された場合は、「接続」を選択します。

0	auth mail trune jp OMSIM	ieeeを確認できません。
	このサーバの証明書は不正です。 Anth mal tvt.me.jp に発表したサーバ ている可能性があり、機能情報が漏えいするおそれがあります。それでもこ パに接触しますか?	
1	証明書を表示	キャンセル 接続

000	アカウント
<u>し</u> 一般 アカウン	RSS 記書メール フォントとカラー 東示 作成 東玄 ルール
10.90	送信メールのセキュリティ
m	SSL (Secure Sockets Layer) を使用
T	キャンセル 戻る 続ける
+-	0

[SSL(Secure Sockets Layer)を使用]のチェックを外し、[続ける]をクリックします。

設定内容が問題なければ[作成]をクリックし、設定は完了となります。

一般 アカウント ヌ	第メール フォントとカラー	表示 作成 署名 ルール	
	アカウントの概要 アカウント	の説明:	
1.00	×-17 2	氏名: こんこネット ドレス: gongo@mxl.tvt.ne ザ名: gongo@mxl.tvt.ne	jp jp
ALO FR	受信用メール	サーバ: auth.mx1.tvt.ne.jg SSL:切	
	送信用メール	サーバ: auth mxl.tvt.ne.jj SSL:切	,
- ROPE	0	アカウントをオンラインに	54
?	キャンセル	展る	作成
+ -			0