## Thunder Bird 68.6.0設定方法 (IMAP\_SSL有)

・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされているThunder Bird 68.6.0 でごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、Windows 10 のパソコンを使用して以下のメールアドレスを設定する例を記載しています。

gongo@mx1.tvt.ne.jp

 画面左下の[スタート]ボタン> [Mozilla Thunderbird]の順にクリックし、プログラムを 起動します。



② 初回起動時にはメールアカウント設定画面が表示されます。 各項目に入力し、[手動設定]をクリックします。 ※設定情報は下記表をご参照ください。

既存メールアカウントの	セットアップ	×
あなたのお名前( <u>N</u> ):	ごんごネット	受信者に表示される名前です
メールアドレス( <u>E</u> ):	gongo@mx1.tvt.ne.jp	既存のメールアドレスです
<u>パスワード(P)</u> :		
	✓ パスワードを記憶する(M)	
イモモウタク		
手動設定( <u>M</u> )		続ける(L) キャンセル(A)

## ●設定情報

あなたのお名前	任意の名前を入力します。(※設定した名前が 送信先に表示されます)
メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	お客様のメールパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックします。

③ 自動的にサーバー設定情報等が表示されますが、修正が必要となります。

既存メールアカウントのセットアップ			×	
あなたのお名前( <u>N</u> ): ごんごネット メールアドレス( <u>E</u> ): gongo@mx1.tvt.ne.jp パスワード( <u>P</u> ): ●●●●●●●● ✓ パスワードを記憶する( <u>M</u> )	<ul> <li>受信者に表示される名前です</li> <li>wt.ne.jp</li> <li>既存のメールアドレスです</li> <li>●●</li> <li>2憶する(M)</li> </ul>			
サーバーのホスト名 受信サーバー: IMAP ~mx1.tvt.ne.jp 送信サーバー: SMTPmx1.tvt.ne.jp ユーザー名: 受信サーバー: gongo	ポート番号 S 自動 ~ 「 全動 ~ 「 注 が	SL 認識 自動検出 / 自 自動検出 / 自 法信サーバー: go	E方式 動検出 v 動検出 v ngo	
詳細設定( <u>A</u> )		再テスト①	完了( <u>D</u> ) キャンセル( <u>A</u> )	

④ 送受信サーバーの各項目を設定し、[完了]をクリックします。※設定情報は下記表をご参照ください。

あなたのお名前( <u>N</u> ):	Ch27	ット	受信者に表示される名前です						
メールアドレス( <u>E</u> ):	gongo	@mx1.tvt.ne.jp	既存のメールアドレスです						
パスワード(P):									
	マパス	ワ <mark>ード</mark> を記憶する( <u>M</u> )							
		サーバーのホスト名		术-卜番号	7	SSL		認証方式	_
受信サーバー: IMA	₽ ∨	サーバーのホスト名 auth.mx1.tvt.ne.jp	2	ポート番 <sup>号</sup> 993		SSL SSL/TLS	~	認証方式 <b>通常のパスワード認証</b>	~
受信サーバー: IMA 送信サーバー: SMTI	₽ ∨ P	サーバーのホスト名 auth.mx1.tvt.ne.jp auth.mx1.tvt.ne.jp		ポート番号 993 587		SSL SSL/TLS STARTTLS	~	認証方式 通常のパスワード認証 通常のパスワード認証	~
受信サーバー: IMA 送信サーバー: SMTI ユーザー名: 受信	P 〜 p サーバー:	サーバーのホスト名 auth.mx1.tvt.ne.jp gongo@mx1.tvt.ne	⇒.jp	ポート番号 993 587		SSL SSL/TLS STARTTLS 送信サーバー:	>	認証方式 通常のパスワード認証 通常のパスワード認証 gongo@mx1.tvt.ne.jp	~

●受信サーバー情報

電子メールアドレフ	@の右側が	@の右側が	
	tvt.ne.jpのお客様	mx1.tvt.ne.jpのお客様	
受信サーバ	IMAP		
サーバのホスト名	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp	
ポート番号	993		
SSL	SSL/TLS		
認証方式	通常のパスワード認証		
ユーザ名	お客様のメールアドレスを入力します。		

## ●送信サーバー情報

電子メールアドレス	<ul><li>@の右側が</li></ul>	<ul><li>@の右側が</li><li></li></ul>	
	tvt.ne.jpのお各様	mx1.tvt.ne.jpのお各様	
サーバーのホスト名	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp	
ポート番号	587		
SSL	STARTTLS		
認証方式	通常のパスワード認証		
ユーザ名	お客様のメールアドレスを入力します。		

以上で設定は完了です。