Windows 8 メール設定方法

・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされているWindows8 メールで ごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、Windows 8.1のパソコンを使用して以下のメールアドレスを設 定する例を記載しています。

gongo@mx1.tvt.ne.jp

① スタートメニューから、メールを起動します。



※お使いのOSの環境設定により、上記画面例と表示が異なる場合があります。

② [[設定]ですべて表示]>[その他のアカウント]をクリックします。



※「ローカルアカウント」でログインしている場合は、Microsoftアカウントの登録を求められます。 Windows8標準の「メール」を利用するには、Microsoftアカウント登録が必須となります。 ③ [IMAP]にチェックを入れ、[接続]をクリックします。

メール アカウントの追加			
アカウントの種類をお選びください。			
Exchange ActiveSync (EAS)			
● IMAP			
メールで使用できる他のアカウントの種類について確認する。			
1	接続	キャンセル	

④ その他のアカウントの追加画面で[詳細を表示]をクリックします。

その他のアカウントの追加	$\mathbf{\Sigma}$
その他のアカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。 メール アドレス	1
パスワード	
詳細を表示	キャンセル

⑤ 各項目に入力し、**[接続]**をクリックします。

メール アドレス	
gongo@mx1.tvt.ne.jp	
ユーザー名	
gongo@mx1.tvt.ne.jp	
パスワード	
•••••	
受信 (IMAP) メール サーバー	ポート
auth.mx1.tvt.ne.jp	993
✔ 受信サーバーは SSL が必要	
送信 (SMTP) メール サーバー	ポート
auth.mx1.tvt.ne.jp	587
✔ 送信サーバーは SSL が必要	
↓ 送信サーバーは認証が必要	

●設定情報

電子メールアドレス	@の右側が	@の右側が	
	tvt.ne.jpのお客様	mx1.tvt.ne.jpのお客様	
メールアドレス	会員証記載のメールアドレスを入力します。		
ユーザ名	会員証記載のメールアドレスを入力します。		
パスワード	会員証記載のパスワードを入力します。		
受信(IMAP)メールサーバー	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp	
ポート	993		
受信サーバーはSSLが必要	チェックします。		
送信(SMTP)メールサーバー	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp	
ポート	587		
送信サーバーはSSLが必要	チェックします。		
送信サーバーは認証が必要	チェックします。		
メールの送信と受信で同じユーザー名とパス	チェックします。		

⑥ 画面上に「アカウントの追加中」と表示されます。※設定完了まで数分かかる場合があります。

その他のアカウントの追加	\mathbf{M}
デアカウントの追加中	
gongo@mx1.tvt.ne.jp	
ユーザー名	
gongo@mx1.tvt.ne.jp	
パスワード	
•••••	
受信 (IMAP) メール サーバー	ポート
auth.mx1.tvt.ne.jp	993
✔ 受信サーバーは SSL が必要	
送信 (SMTP) メール サーバー	ポート
auth.mx1.tvt.ne.jp	587
✓ 送信サーバーは SSL が必要	
✔ 送信サーバーは認証が必要	
✔ メールの送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う	
詳細を表示しない	
接続	キャンセル

⑦ 設定完了後、メール画面が表示されます。

以上で設定完了です。