Androidメール設定方法

・はじめに

本マニュアルは、Andoroidでごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、KYOCERA製Qua tab QZ10 KYT33 (AndroidOS7.1.2)を使用 し、以下のメールアドレスを設定する例を記載しています。

gongo@mx1.tvt.ne.jp



- ④ [その他]をタップします。 ⑤ メールアドレスを入力し、 [手動設定]をタップします。

M メールのセットアップ G Google 0utlook, Hotmail, Live Yahoo Exchange ≿ Office 365

🎬 その他

-	
- I	

手動設定

メールアドレスを入力 gongo@mx1.tvt.ne.jp	

[メールアドレスを入力]

お客様のメールアドレスを入 力します。 例: gongo@mx1.tvt.ne.jp

3

M	Μ		
gongo@mx1.tvt.ne.jp このアカウントの種類を選択します	gongo@mx1.tvt.ne.jp		
圈人用 (POP3)	パスワード 	ĕ	
人用(IMAP)			

⑧ 以下の内容を入力します。

►	 【受信サーバーの設定】 [サーバー] ・メールアドレスの@の右側がtvt.ne.jpのお客様
受信サーバーの設定	「auth.tvt.ne.jp」 ・メールアドレスの@の右側がmx1.tvt.ne.jpのお客様
^{ユーザー&}	「auth.mx1.tvt.ne.jp」 ※下記の項目がある場合はそれぞれ内容を
gongo@mx1.tvt.ne.jp	入力してください。 [ポート]
/tス7-ド	993 [セキュリティの種類]
	SSL/TLS (証明書をすべて承認)
次へ	

[次へ]をタップします。

⑩ 以下の内容を入力します。

	【送信サーバーの設定】
Μ	[SMTPサーバー]
送信サーバーの設定	・メールアドレスの@の右側がtvt.ne.jpのお客様 「auth.tvt.ne.jp」
ログインが必要	・メールアドレスの@の右側がmx1.tvt.ne.jpのお客様
ユーザー名 gongo@mx1.tvt.ne.jp	「auth.mx1.tvt.ne.jp」
мал-к 	※下記の項目がある場合はそれぞれ内容を 入力してください。
SMTD #= /5-	[ポート]
auth.mx1.tvt.ne.jp	587
	[セキュリティの種類]
	STARTTLS (証明書をすべて承認)
次^	

- ① 【次へ】をタップします。
- 12 各項目をお好みに応じて設定します。

M

アカウントのオプション



¹³ [次へ]をタップします。

④ [名前]欄に名前を入力します。

M

アカウントの設定が完了しました。 ^{7カウント&} ((編句) gongo@mx1.tvt.ne.jp & & こんごネット 波信メールに表示されます

[名前]

[名前]とは電子メールを送った際に相手に通知
 される名前です。ご自分の名前やニックネームを
 漢字や英字で登録するのが一般的です。
 例 : ごんごネット

⑮ **[次へ]**をタップします。

以上で設定は終了です。

■メールの確認方法

アプリー覧画面の[Gmail]をタップしてメールを使用します。

